



Programme d'installation du logiciel pédagogique 2014

Systèmes d'exploitation Windows®

Guide d'installation

SMART®

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Internet Explorer, ActiveX, DirectX et Visual Studio sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe, Flash et Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2014 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants.

www.smarttech.com/patents

09/2014

Sommaire

Chapitre 1 : Pour bien commencer	1
Configuration de l'ordinateur	1
Déployer le logiciel	2
Chapitre 2 : Installer le logiciel	3
Utiliser le programme d'installation complet	3
Utiliser le programme d'installation Internet	6
Chapitre 3 : Supprimer les logiciels	9

Chapitre 1

Pour bien commencer

Configuration de l'ordinateur	1
Déployer le logiciel	2

Ce guide explique comment installer les logiciels suivants à l'aide du programme d'installation du logiciel pédagogique :

- Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook™ 14.2
- Pilotes de produit SMART 12
- SMART Ink™ 2.3
- Logiciel d'évaluation SMART Response™ 2014

Ce guide est conçu pour les enseignants, les administrateurs informatiques et les autres personnes ayant pour responsabilité d'installer des logiciels sur les ordinateurs des enseignants.

Pour utiliser ce guide, vous devez avoir accès au DVD d'installation ou à Internet.

Configuration de l'ordinateur



REMARQUE

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs de vos enseignants disposent de la configuration minimale :

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur
- 2 Go de RAM

- Espace disponible sur le disque dur :

Logiciels	Espace nécessaire
Logiciel SMART Notebook	832 Mo
Essentiels de la Galerie	575 Mo
Boîte à outils des activités pédagogiques	136 Mo
Pilotes de produit SMART	595 Mo
SMART Ink	92 Mo
Logiciel SMART Response	521 Mo
Fichiers complémentaires	295 Mo
Espace disponible total recommandé sur le disque dur	3 Go

- Système d'exploitation Windows 7 SP1, Windows 8 ou Windows 8.1
- Microsoft® .NET Framework 4 Client Profile pour le logiciel SMART Notebook et SMART Ink
- Outils Microsoft Visual Studio® 2010 pour Office pour SMART Ink
- Contrôle ActiveX® Adobe® Flash® 14 pour le logiciel SMART Notebook
- Plugin Firefox® du lecteur Adobe Flash 14 pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Response
- Adobe Reader® 8.0 ou plus récent
- Technologie DirectX® 10 ou plus récente pour le logiciel SMART Notebook et le Lecteur vidéo SMART
- Carte vidéo compatible DirectX 10 pour le logiciel SMART Notebook
- Navigateur Internet Explorer® 8 ou plus récent
- Accès à Internet pour télécharger les logiciels SMART



REMARQUE

Les éléments préalables s'installeront automatiquement lorsque vous exécuterez le fichier EXE.

Déployer le logiciel

Si vous êtes un administrateur informatique et que vous voulez déployer le logiciel sur plusieurs ordinateurs, consultez le *guide de l'administrateur système du programme d'installation du logiciel pédagogique 2014* (smarttech.com/kb/170648).

Chapitre 2

Installer le logiciel

Utiliser le programme d'installation complet	3
Télécharger et lancer le programme d'installation complet	3
Installer le logiciel à l'aide du programme d'installation complet	4
Utiliser le programme d'installation Internet	6
Télécharger et lancer le programme d'installation Internet	6
Installer le logiciel à l'aide du programme d'installation Internet	6

Installez le logiciel pédagogique SMART à l'aide du programme d'installation complet ou du programme d'installation Internet. Le tableau suivant explique les différences entre les deux programmes d'installation.

Fonctionnalité	Programme d'installation complet	Programme d'installation Internet
Utilisation prévue	Installer la totalité ou la plupart des logiciels pédagogiques SMART sur des ordinateurs qui n'ont pas accès à Internet	Installer certains logiciels pédagogiques SMART sur des ordinateurs ayant accès à Internet
Logiciels pédagogiques SMART inclus dans le programme d'installation	Tous les logiciels à l'exception des collections de la Galerie et des fichiers de langue	Aucun logiciel
Logiciels pédagogiques SMART téléchargés lors de l'installation	Collections de la Galerie et fichiers de langue	Tous les logiciels
Inclus sur le DVD	Oui	Non
Téléchargeable à partir du site Web SMART	Oui	Oui
Taille du téléchargement	558 Mo	25 Mo

Utiliser le programme d'installation complet

Télécharger et lancer le programme d'installation complet

Vous pouvez lancer le programme d'installation complet en insérant le DVD dans l'ordinateur ou en téléchargeant le programme d'installation complet à partir du site Web SMART.

Pour lancer le programme d'installation complet à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans l'ordinateur.

La boîte de dialogue *Programme d'installation du logiciel pédagogique* apparaît.



REMARQUE

Si la boîte de dialogue ne s'affiche pas, naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]SMART Education Software.exe** et ouvrez-le.

2. Cliquez sur **Installer**.

Le programme d'installation complet apparaît.

Pour télécharger et lancer le programme d'installation complet à partir du site Web

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software, cliquez sur le bouton **Choisir une version** pour le logiciel que vous voulez installer, puis sélectionnez la version du logiciel que vous voulez installer.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement pour le programme d'installation complet.
3. Enregistrez le fichier dans un emplacement temporaire.
4. Double-cliquez sur le fichier.

Le programme d'installation complet apparaît.

Installer le logiciel à l'aide du programme d'installation complet

Pour installer le logiciel à l'aide du programme d'installation complet

1. Lancez le programme d'installation complet comme expliqué dans les procédures précédentes.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Lisez le contrat de licence logicielle.
4. Si vous acceptez les conditions du contrat de licence logicielle, sélectionnez **J'accepte les conditions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.

OU

Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat de licence logicielle, sélectionnez **Je n'accepte pas les conditions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Annuler**.



CONSEIL

Sélectionnez une langue dans la liste déroulante pour afficher le contrat de licence logicielle dans cette langue.

5. Spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez installer le logiciel, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le logiciel que vous voulez installer, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUES

- Si vous sélectionnez **SMART Notebook** ou **SMART Ink**, le programme d'installation complet sélectionnera automatiquement les **pilotes de produit SMART**.
- Si vous sélectionnez **SMART Response**, le programme d'installation complet sélectionnera automatiquement **SMART Notebook** et les **pilotes de produit SMART**.

7. Si vous avez sélectionné les **pilotes de produit SMART** ou **SMART Response** à l'étape 6, sélectionnez le logiciel que vous voulez lancer automatiquement lorsque vous ouvrez une session sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Si vous avez sélectionné **SMART Ink** à l'étape 6, sélectionnez **Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut** pour faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

L'option **Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut** n'est pas disponible dans les systèmes d'exploitation Windows 8.

9. Si vous voulez participer au programme d'expérience client, sélectionnez **Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils**, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Si vous avez sélectionné **SMART Notebook** à l'étape 6, sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Faites passer les langues que vous voulez installer de la liste *Langues disponibles* à la liste *Langues sélectionnées*, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

Si le nom d'une langue est en gras, cela signifie que le programme d'installation complet doit télécharger le fichier de cette langue à partir du site Web SMART.



CONSEIL

Pour afficher le nom natif des langues (par exemple "Deutsch" pour l'allemand), sélectionnez **Afficher les noms natifs**.

12. Cliquez sur **Installer**.

Le programme d'installation complet installe les logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 6.

13. Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez fini.



REMARQUE

En fonction de la version de Microsoft .NET Framework installée sur votre ordinateur et des logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 6, il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur au cours de l'installation.

Utiliser le programme d'installation Internet

Télécharger et lancer le programme d'installation Internet

Vous pouvez télécharger le programme d'installation Internet à partir du site Web SMART, puis double-cliquer sur le fichier téléchargé pour le lancer.

Pour télécharger et lancer le programme d'installation Internet

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software, cliquez sur le bouton **Choisir une version** pour le logiciel que vous voulez installer, puis sélectionnez la version du logiciel que vous voulez installer.
2. Cliquez sur le lien de téléchargement pour le programme d'installation Internet.
3. Enregistrez le fichier dans un emplacement temporaire.
4. Double-cliquez sur le fichier.

Le programme d'installation Internet apparaît.

Installer le logiciel à l'aide du programme d'installation Internet

Pour installer le logiciel à l'aide du programme d'installation Internet

1. Lancez le programme d'installation Internet comme expliqué dans la procédure précédente.
2. Cliquez sur **Suivant**.
3. Lisez le contrat de licence logicielle.

CHAPITRE 2

Installer le logiciel

4. Si vous acceptez les conditions du contrat de licence logicielle, sélectionnez **J'accepte les conditions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.

OU

Si vous n'acceptez pas les conditions du contrat de licence logicielle, sélectionnez **Je n'accepte pas les conditions du contrat de licence**, puis cliquez sur **Annuler**.



CONSEIL

Sélectionnez une langue dans la liste déroulante pour afficher le contrat de licence logicielle dans cette langue.

5. Spécifiez l'emplacement dans lequel vous voulez installer le logiciel, puis cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le logiciel que vous voulez installer, puis cliquez sur **Suivant**.



IMPORTANT

Vous devez avoir accès à Internet pour effectuer l'opération suivante.



REMARQUES

- Si vous sélectionnez **SMART Notebook** ou **SMART Ink**, le programme d'installation Internet sélectionnera automatiquement les **pilotes de produit SMART**.
- Si vous sélectionnez **SMART Response**, le programme d'installation Internet sélectionnera automatiquement **SMART Notebook** et les **pilotes de produit SMART**.

7. Si vous avez sélectionné les **pilotes de produit SMART** ou **SMART Response** à l'étape 6, sélectionnez le logiciel que vous voulez lancer automatiquement lorsque vous ouvrez une session sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Si vous avez sélectionné **SMART Ink** à l'étape 6, sélectionnez **Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut** pour faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUE

L'option **Faire de la visionneuse de document SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut** n'est pas disponible dans les systèmes d'exploitation Windows 8.

9. Si vous voulez participer au programme d'expérience client, sélectionnez **Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils**, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Si vous avez sélectionné **SMART Notebook** à l'étape 6, sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Suivant**.

CHAPITRE 2

Installer le logiciel

11. Faites passer les langues que vous voulez installer de la liste *Langues disponibles* à la liste *Langues sélectionnées*, puis cliquez sur **Suivant**.



CONSEIL

Pour afficher le nom natif des langues (par exemple "Deutsch" pour l'allemand), sélectionnez **Afficher les noms natifs**.

12. Cliquez sur **Installer**.

Le programme d'installation Internet télécharge et installe les logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 6.



IMPORTANT

Si vous perdez votre accès à Internet pendant que le programme d'installation Internet télécharge des logiciels, le programme d'installation Internet n'installera pas ces logiciels et affichera un message d'avertissement approprié. Vous devrez relancer le programme d'installation Internet pour télécharger et installer les logiciels.

13. Cliquez sur **Terminer** lorsque vous avez fini.



REMARQUE

En fonction de la version de Microsoft .NET Framework installée sur votre ordinateur et des logiciels que vous avez sélectionnés à l'étape 6, il se peut que vous deviez redémarrer votre ordinateur au cours de l'installation.

Chapitre 3

Supprimer les logiciels

Vous pouvez supprimer des logiciels SMART à l'aide du programme de désinstallation SMART.

Pour supprimer des logiciels SMART

1. Dans les systèmes d'exploitation Windows 7, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > SMART Technologies > Outils SMART > Programme de désinstallation SMART**.

OU

Dans les systèmes d'exploitation Windows 8 ou 8.1, rendez-vous sur l'écran *Toutes les applications*, puis faites défiler la page jusqu'à **Programme de désinstallation SMART** et appuyez dessus.

2. Appuyez sur **Suivant**.
3. Cochez les cases des logiciels SMART et des packages complémentaires que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **Suivant**.



REMARQUES

- Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Par exemple, si vous cochez la case **SMART Notebook**, le programme de désinstallation SMART cochera automatiquement la case **SMART Response**, car le logiciel SMART Response dépend du logiciel SMART Notebook.
- Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les packages complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement tous les packages complémentaires, y compris lui-même.



CONSEILS

- Pour sélectionner tous les logiciels et packages complémentaires, appuyez sur **Sélectionner tout**.
- Pour décocher tous les logiciels et packages complémentaires, appuyez sur **Effacer tout**.

CHAPITRE 3

Supprimer les logiciels

4. Appuyez sur **Désinstaller**.

Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels et les packages complémentaires sélectionnés.

5. Appuyez sur **Terminer**.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport